

สระและพยัญชนะในภาษาอังกฤษ

สระ Vowels	i: อิ	I อี	U อุ	ʊ อู
	e เอะ	ə เออะ	ʊ เออ	ɔ ออ
	æ แอะ	ʌ อะ	ɑ อา	ɒ เออะ
	ɪə อีเออะ	eɪ เอะอี	aɪ อาอี	ɔɪ อออี
	ʊə อูเออะ	əʊ เออะอู	eə เอะเออะ	ɑʊ อาอู
พยัญชนะ Consonants	p เพอะ	b เบอะ	t เทอะ	d เดอะ
	k เคอะ	g ไม่มีเสียงเทียบ	f เฟอะ	v ไม่มีเสียงเทียบ
	θ ไม่มีเสียงเทียบ	ð ไม่มีเสียงเทียบ	s เสอะ	z ไม่มีเสียงเทียบ
	ʃ เจอะ	tʃ ไม่มีเสียงเทียบ	ʒ ไม่มีเสียงเทียบ	dʒ เจอะ
	m เมอะ	n เนอะ	ŋ เงอะ	h เหอะ
	l เลอะ	r เรอะ	w เวอะ	j เยอะ







พยัญชนะ

/f/ และ /v/

เสียงพยัญชนะ **f** และ **v** เกิดขึ้นเมื่อริมฝีปากกลางทำการปิดกักลมเอาไว้โดยการม้วนกลับไปข้างหลังพร้อมกับยกตัวขึ้นไปแตะกับฟันบน จากนั้นจึงค่อยๆปล่อยลมให้แทรกตัวออกมา โดยขณะที่ออกเสียง **f** นั้น ไม่เกิดการสั่นของเส้นเสียง แต่เส้นเสียงจะสั่นเมื่อออกเสียง **v**

วิธีการออกเสียง



เปรียบเทียบคำที่ออกเสียงด้วยพยัญชนะ f กับ v



หน้าคำ		กลางคำ		ท้ายคำ	
f	v	f	v	f	v
fat /fæt/	vat /væt/	leafing /li: fɪŋ/	leaving /li: vɪŋ/	leaf /li:f/	leave /li:v/
fine /faɪn/	vine /vaɪn/	rifle /raɪ fl/	rival /raɪ vəl/	life /laɪf/	live /laɪv/
few /fju:/	view /vju:/	safer /seɪ fə/	saver /seɪ və/	proof /pru:f/	prove /pru:v/
fan /fæn/	van /væn/	infest /ɪn fest/	invest /ɪn vest/	safe /seɪf/	save /seɪv/
ferry /fe ri/	very /ve ri/	refuse /rɪ fju:z/	reviews /rɪ vju:z/	relief /rɪ li:f/	relieve /rɪ li:v/





เสียงพยัญชนะ **θ** และ **ð** เกิดขึ้นเมื่อ ปลายลิ้นยกขึ้นไป ประชิดกับฟันบนเพื่อทำการปิดกั้นลมเอาไว้ จากนั้นจึงค่อยปล่อยลม ให้แทรกตัวออกมา โดยขณะที่ออกเสียง **θ** นั้น ไม่เกิดการสั่นของเส้นเสียง แต่เส้นเสียงจะสั่นเมื่อออกเสียง **ð**

วิธีการออกเสียง



เปรียบเทียบคำที่ออกเสียงด้วยพยัญชนะ **θ** กับ **ð**



θ		ð	
thick /θɪk/	health /helθ/	the /ðə/	mother /mʌ ðə/
think /θɪŋk/	breath /breθ/	this /ðɪs/	father /fɑ: ðə/
thought /θɔ:t/	path /pɑ:θ/	that /ðæt/	brother /brʌ ðə/
thumb /θʌm/	earth /ɜ:θ/	those /ðəʊz/	with /wɪð/
thief /θi:f/	smith /smɪθ/	these /ði:z/	either /aɪ ðə/
theme /θi:m/	cloth /klɒθ/	then /ðen/	leather /le ðə/





เสียงพยัญชนะ S และ Z เกิดขึ้นเมื่อ ปลายลิ้นยกขึ้นไปแตะ บริเวณปุ่มเหงือก (Alveolar ridge) เหนือฟันบน จากนั้นจึงค่อยๆ ปลดปล่อยลมให้แทรกตัวออกมาผ่านช่องแคบ ๆ ระหว่างลิ้นและปุ่มเหงือก โดยขณะที่ออกเสียง S นั้น ไม่เกิดการสั่นของเส้นเสียง แต่เส้นเสียงจะ สั่นเมื่อออกเสียง Z

วิธีการออกเสียง



เปรียบเทียบคำที่ออกเสียงด้วยพยัญชนะ S กับ Z



หน้าคำ	กลางคำ	ท้ายคำ
S Z	S Z	S Z
seal /si:l/	zeal /zi:l/	fussy /fʌsi/
sip /sɪp/	zip /zɪp/	fuzzy /fʌzi/
Sue /su:/	racer /reɪ sə/	razor /reɪ zə/
zoo /zu:/	exercise /ek sə saɪz/	peace /pi:s/
circle /sɜ: kl/	excited /ɪk saɪ tɪd/	peas /pi:z/
cycle /saɪ kl/	December /di sem bə/	place /pleɪs/
		plays /pleɪz/
		ice /aɪs/
		eyes /aɪz/
		rice /raɪs/
		rise /raɪz/
		hiss /hɪs/
		his /hɪz/





เสียงพยัญชนะ **z** และ **dʒ** เกิดขึ้น เมื่อลิ้นยกขึ้นไปแตะบริเวณเหนือปุ่มเหงือก เรียกว่า เพดานแข็ง (Hard Palate) ซึ่งตั้งฉากกับโพรงปาก โดยที่เสียง **z** จะค่อยๆ ปล่อยลมให้แทรกตัวออกมาผ่านช่องแคบ ๆ ระหว่างลิ้นและเพดานแข็งนั้น ในขณะที่เสียง **dʒ** นั้น จะมีการกักลมไว้แล้วค่อย ๆ ปล่อยออกมา ซึ่งเมื่อออกเสียงทั้ง 2 เสียงนี้จะเกิดการสั่นของเส้นเสียง

วิธีการออกเสียง



👁️ 👁️ เปรียบเทียบคำที่ออกเสียงด้วยพยัญชนะ **z** กับ **dʒ** 🗨️

z		dʒ	
pleasure /pleɪzə/	vision /viʒən/	jar /dʒɑː/	age /eɪdʒ/
treasure /treɪzə/	massage /məˈsɑːʒ/	joke /dʒəʊk/	huge /hjuːdʒ/
leisure /leɪzə/	garage /gæˈrɑːʒ/	join /dʒɔɪn/	judge /dʒʌdʒ/
casual /kæʒjuəl/	rouge /ruːʒ/	jump /dʒʌmp/	soldier /səʊl dʒə/
usually /juːʒuəli/	beige /beɪʒ/	juice /dʒuːs/	cabbage /kæbɪdʒ/
		Germany /dʒɜːməni/	village /vɪlɪdʒ/
		gem /dʒem/	bridge /brɪdʒ/
		George /dʒɔːdʒ/	





เสียงพยัญชนะ **ʃ** และ **tʃ** เกิดขึ้น เมื่อลิ้นยกขึ้นไปแตะบริเวณเนื้อปุ่มเหงือก เรียกว่า เพดานแข็ง (Hard Palate) ซึ่งตั้งฉากกับโพรงปาก โดยที่เสียง **ʃ** จะค่อยๆ ปล่อยลมให้แทรกตัวออกมาผ่านช่องแคบ ๆ ระหว่างลิ้นและเพดานแข็งนั้น ในขณะที่เสียง **tʃ** นั้น จะมีการกักลมไว้แล้วค่อย ๆ ปล่อยออกมา ซึ่งเมื่อออกเสียงทั้ง 2 เสียงนี้จะไม่เกิดการสั่นของเส้นเสียง

วิธีการออกเสียง



เปรียบเทียบคำที่ออกเสียงด้วยพยัญชนะ **ʃ** กับ **tʃ**



หน้าคำ		ท้ายคำ	
ʃ	tʃ	ʃ	tʃ
sheep /ʃi:p/	cheap /tʃi:p/	cash /kæʃ/	catch /kæʃtʃ/
ship /ʃɪp/	chip /tʃɪp/	wish /wɪʃ/	witch /wɪtʃ/
sheer /ʃiə/	cheer /tʃiə/	mash /mæʃ/	match /mætʃ/
share /ʃeə/	chair /tʃeə/	wash /wɒʃ/	watch /wɒtʃ/
shin /ʃɪn/	chin /tʃɪn/	station /steɪʃən/	picture /pɪk tʃə/
sugar /ʃʊ gə/	China /tʃaɪ nə/	ocean /əʊ ʃən/	nature /neɪ tʃə/
sure /ʃʊə/	chalk /tʃɔ:k/	fashion /fæʃən/	culture /kʌl tʃə/





พยัญชนะ **l** และ **r** เกิดขึ้นเมื่อลิ้นยกขึ้นไปแตะ เพดานแข็ง (Hard Palate) โดยที่เมื่อออกเสียงเสียง **l** ลิ้นม้วนกลับหลัง และปล่อยลมให้แทรกตัวออกมาทางข้างลิ้น ในขณะที่เสียง **r** นั้น ลิ้นจะลดตัวลงมาจากเพดานแข็งเล็กน้อย ขณะเดียวกันให้สองข้างลิ้นแตะกับกรามบนจะรู้สึกอเล็กน้อย เมื่อลิ้นอยู่ในลักษณะดังกล่าวจึงค่อยๆ เปล่งเสียงให้ยาว ทั้ง 2 เสียงนี้จะเกิดการสั่นของเส้นเสียง

วิธีการออกเสียง



เปรียบเทียบคำที่ออกเสียงด้วยพยัญชนะ **l** กับ **r**



/r/	//	/r/	//
raw /rɔ:/	law /lɔ:/	crash /kræʃ/	clash /klæʃ/
red /red/	led /led/	pray /preɪ/	play /pleɪ/
rush /rʌʃ/	lush /lʌʃ/	fry /fraɪ/	fly /flaɪ/
right /raɪt/	light laɪt	grew /gru:/	glue /glu:/
sherry /ʃe ri/	shelly /ʃe li/	bright /braɪt/	blight /blaɪt/
rock /rɒk	lock /lɒk/	bro /brəʊ/	blow /bləʊ/
reap /ri:p/	leap /li:p/	browse /braʊz/	blouse blaʊz
wrong /rɒŋ/	long /lɒŋ/	free /fri:/	flea /fli:/
reader /ri: də/	leader /li: də/		





เสียงพยัญชนะ **k** และ **g** เกิดขึ้นเมื่อ ลิ้นส่วนหลังหรือโคนลิ้นยกตัวไปแตะบริเวณเพดานอ่อน (Soft palate หรือ Velum) ที่ติดกับลิ้นไก่ เพื่อทำการปิดกั้นลม แล้วมีการปล่อยลมออกมาหมดทันที โดยขณะออกเสียง **k** นั้น ไม่เกิดการสั่นของเส้นเสียง แต่เส้นเสียงจะสั่นเมื่อออกเสียง **g**

วิธีการออกเสียง




เปรียบเทียบคำที่ออกเสียงด้วยพยัญชนะ **k** กับ **g**



หน้าคำ		กลางคำ		ท้ายคำ	
k	g	k	g	k	g
cap /kæp/	gab /gæb/	bicker /bɪ kə/	bigger /bɪ gə/	pick /pɪk/	pig /pɪg/
coat /kəʊt/	goat /gəʊt/	stacker /stækə/	stagger /stægə/	back /bæk/	bag /bæg/
clue /kluː/	glue /gluː/	ankle /æŋkl/	angle /æŋgl/	duck /dʌk/	dug /dʌg/
coast /kəʊst/	ghost /gəʊst/	hackle /hækl/	haggle /hægl/	ruck /rʌk/	rug /rʌg/
kitchen /kɪtʃɪn/	game /geɪm/	decree /dɪkriː/	degree /dɪgriː/	lock /lɒk/	log /lɒg/
king /kɪŋ/	good /gʊd/			smock /smɒk/	smog /smɒg/








วิธีออกเสียง

สระอี **i:** และสระอิ **I** ใช้ลิ้นส่วนหน้ายกขึ้นสูงเกือบจรดปุ่มเหงือก (alveolar ridge) แต่สระ **I** ลิ้นจะยกต่ำกว่า **i:** เล็กน้อย เวลาออกเสียงริมฝีปากจะเหยียดตรง สระ **i:** จะออกเสียงยาว กล้ามเนื้อลิ้นในขณะที่เปล่งเสียงจะตึงเครียด ในขณะที่ **I** เป็นสระเสียงสั้น กล้ามเนื้อลิ้นในขณะที่เปล่งเสียงจะไม่ตึงเครียด

i:	I	i:	I	i:	I
Pete /pi:t/	pit /pɪt/	seat /si:t/	sit /sɪt/	leave /li:v/	live /lɪv/
leak /li:k/	lick /lɪk/	we'll /wi:l/	will /wɪl/	peak /pi:k/	pick /pɪk/
lead /li:d/	lid /lɪd/	he'll /hi:l/	hill /hɪl/	deep /di:p/	dip /dɪp/
read /ri:d/	rid /rɪd/	reap /ri:p/	rip /rɪp/	heat /hi:t/	hit /hɪt/
peal /pi:l/	pill /pɪl/	seeks /si:ks/	six /sɪks/	feet /fi:t/	fit /fɪt/
beat /bi:t/	bit /bɪt/	sheep /ʃi:p/	ship /ʃɪp/	ease /i:z/	is /ɪz/





วิธีออกเสียง

สระเอะ e ใช้ลิ้นส่วนหน้ายกขึ้นระดับกลางปาก เวลาออกเสียงริมฝีปากจะเหยียดตรง ออกเสียงสั้น สองข้างลิ้นแตะกับแนวฟันกราม กล้ามเนื้อลิ้นไม่ตึงเครียดในขณะที่เปล่งเสียง

สระแอะ æ ใช้ลิ้นส่วนหน้ายกขึ้นเล็กน้อย เวลาออกเสียงริมฝีปากจะเหยียดตรง ออกเสียงสั้น สองข้างลิ้นแตะกับแนวฟันกราม กล้ามเนื้อลิ้นไม่ตึงเครียดในขณะที่เปล่งเสียง

e				æ		
f-l-m-n-x /ef-el-em-en-eks/	tell /tel/	dead /ded/	many /meni/	am /æm/	man /mæn/	cash /kæʃ/
red /red/	men /men/	ready /re di/	any /eni/	cat /kæt/	stand /stænd/	exam /ig zæm/
get /get/	yes /jes/	heavy /he vi/	again /ə gen/	Japan /dʒə pæn/	black /blæk/	marry /mæ ri/
tennis /te nis/	twelve /twelv/	bread /bred/	said /sed/	thank /θæŋk/	Saturday /sæ tə deɪ/	Africa /æ fri kə/
American /ə me ri kən/	empty /emp ti/	breakfast /brek fəst/	friend /frend/	packet /pækɪt/	January /dʒæn juə ri/	carrot /kæ rət/
elephant /e li fənt/	help /help/	health /helθ/	bury /be ri/	that /ðæt/	accident /æk sɪ dənt/	drank /dræŋk/





สระอะ ʌ ใช้ลิ้นส่วนกลางยกขึ้นเล็กน้อย เวลาออกเสียงริมฝีปากจะเหยียดตรง ออกเสียงสั้น ลิ้นไม่แตะส่วนใดของฟัน กล้ามเนื้อลิ้นไม่ตึงเครียดในขณะที่เปล่งเสียง

สระอา ɑ: ใช้ลิ้นส่วนกลางและส่วนหลัง ลิ้นไม่มีการยกตัว เวลาออกเสียงริมฝีปากจะเหยียดตรง ออกเสียงยาว ลิ้นไม่แตะส่วนใดของฟัน กล้ามเนื้อลิ้นตึงเครียดในขณะที่เปล่งเสียง

ɑ:			ʌ		
car /kɑ:/	fast /fɑ:st/	past /pɑ:st/	up /ʌp/	wonder /wʌn də/	cover /kʌvə/
arm /ɑ:m/	after /ɑ:f tə/	bath /bɑ:θ/	cup /kʌp/	love /lʌv/	done /dʌn/
can't /kɑ:nt/	half /hɑ:f/	aunt /ɑ:nt/	under /ʌn də/	come /kʌm/	stomach /stʌ mək/
start /stɑ:t/	chance /tʃɑ:ns/	laugh /lɑ:f/	Sunday /sʌn deɪ/	monk /mʌŋk/	front /frʌnt/
glass /glɑ:s/	March /mɑ:tʃ/	heart /hɑ:t/	swum /swʌm/	ton /tʌn/	young /jʌŋ/
grass /grɑ:s/	garage /gæ rɑ:ʒ/	clerk /kla:k/	husband /hʌz bənd/	oven /ʌvn/	cousin /kʌ zn/





สระเออ /ɜː/
และ
สระเออะ /ə/



วิธีออกเสียง

สระเออ ɜː ใช้ลิ้นส่วนกลาง ลิ้นยกตัวถึงระดับกลางปาก เวลาออกเสียงริมฝีปากจะเหยียดเล็กน้อย ออกเสียงยาว ลิ้นไม่แตะส่วนใดของฟัน กล้ามเนื้อลิ้นตึงเครียดในขณะที่เปล่งเสียง

สระเออะ ə ใช้ลิ้นส่วนกลางและส่วนหลัง ลิ้นยกตัวเล็กน้อย เวลาออกเสียงริมฝีปากจะเหยียดเล็กน้อย ออกเสียงสั้น ลิ้นไม่แตะส่วนใดของฟัน กล้ามเนื้อลิ้นไม่ตึงเครียดในขณะที่เปล่งเสียง

ɜː			ə		
turn /tɜːn/	first /fɜːst/	German /dʒɜː mən/	a /ə/	again /ə geɪn/	together /tə ge ðə/
Thursday /θɜːz deɪ/	word /wɜːd/	perfect /pɜː fɪkt/	the /ðə/	was /wəz/	carrot /kæ rət/
nurse /nɜːs/	work /wɜːk/	learn /lɜːn/	Japan /dʒə pæn/	England /ɪŋg lənd/	police /pə liːs/
hurt /hɜːt/	worm /wɜːm/	heard /hɜːd/	woman /wʊ mən/	computer /kəm pjʊː tər/	second /se kənd/
bird /bɜːd/	her /hɜː/	early /ɜːli/	pizza /piːtsə/	tomorrow /təməroʊ/	lion /laɪən/
dirty /dɜːti/	person /pɜː sn/	journey /dʒɜː ni/	banana /bə nɑː nə/	today /tə deɪ/	million /mɪl jən/
pearl /pɜːl/	earth /ɜːθ/	skirt /skɜːt/	family /fæ mə li/	holiday /hə lə deɪ/	picture /pɪk tʃər/
shirt /ʃɜːt/	purple /pɜːpl/	blur /blɜː/	parent /peə rənt/	seven /se vən/	onion /ʌn jən/






วิธีออกเสียง

สระเอาะ **ɒ** ใช้ลิ้นส่วนหลัง ลิ้นไม่มีการยกตัว เวลาออกเสียงริมฝีปากกว้างและห่อเล็กน้อย ออกเสียงสั้น ลิ้นไม่แตะส่วนใดของฟัน กล้ามเนื้อลิ้นไม่ตึงเครียดในขณะที่เปล่งเสียง

สระอ **ɔ:** ใช้ลิ้นส่วนหลัง ลิ้นมีการยกตัวเล็กน้อย เวลาออกเสียงริมฝีห่อมากกว่าสระเอาะ **ɒ** ออกเสียงยาว ลิ้นไม่แตะส่วนใดของฟัน กล้ามเนื้อลิ้นตึงเครียดในขณะที่เปล่งเสียง

ɔ:			ɒ		
cord /kɔ:d/	floor /flɔ:/	salt /sɔ:lt/	cod /kɒd/	from /frɒm/	sorry /sɒ ri/
dawn /dɔ:n/	door /dɔ:/	water /wɔ: tə/	don /dɒn/	strong /strɒŋ/	what /wɒt/
stork /stɔ:k/	four /fɔ:/	August /ɔ: gəst/	stock /stɒk/	orange /ɒ rɪndʒ/	want /wɒnt/
stalk /stɔ:k/	your /jɔ:/	sauce /sɔ:s/	stock /stɒk/	often /ɒ fən/	because /bi kɔz/
pork /pɔ:k/	fall /fɔ:l/	saw /sɔ:/	pock /pɒk/	borrow /bɒ rəʊ/	sausage /sɒ sɪdʒ/
short /ʃɔ:t/	war /wɔ:/	draw /drɔ:/	shot /ʃɒt/	holiday /hɒ lə deɪ/	cough /kɒf/





วิธีออกเสียง

สระอุ **ʊ** ใช้ลิ้นส่วนหลัง ลิ้นมีการยกตัวสูงเกือบจดเพดานปาก เวลาออกเสียงริมฝีปากมากกว่าสระอู **u:** ออกเสียงสั้น สองข้างลิ้นแตะฟันกรามเล็กน้อย กล้ามเนื้อลิ้นไม่ตึงเครียดในขณะที่เปล่งเสียง


สระอู **u:** ใช้ลิ้นส่วนหลัง ลิ้นมีการยกตัวสูงจดเพดานปาก ออกเสียงยาว เวลาออกเสียงริมฝีปากมากกว่าสระอุ **ʊ** สองข้างลิ้นแตะฟันกรามเล็กน้อย กล้ามเนื้อลิ้นตึงเครียดในขณะที่เปล่งเสียง

/

u:			ʊ		
pool /pu:l/	who /hu:/	group /gru:p/	pull /pʊl/	wool /wʊl/	wolf /wʊlf/
fool /fu:l/	do /du:/	use /ju:z/	full /fʊl/	wood /wʊd/	push /pʊʃ/
boot /bu:t/	tomb /tu:m/	tissue /tiːʃu:/	bull /bʊl/	good /gʊd/	bosom /bʊ zəm/
shoe /ʃu:/	juice /dʒu:s/	blue /blu:/	sugar /ʃʊ gə/	bush /bʊʃ/	could /kʊd/
shoot /ʃu:t/	poodle /pu: dl/	crew /kru:/	should /ʃʊd/	pudding /pʊ dɪŋ/	would /wʊd/
spoon /spu:n/	soup /su:p/	flew /flu:/	stood /stʊd/	woman /wʊ mən/	foot /fʊt/








วิธีออกเสียง

ลึ้นจะอยู่ในตำแหน่งที่ออกเสียงสระอะ e แล้วเลื่อนไปสู่ตำแหน่งสระอี I

ei	ei	ei	ei	ei	ei
break /breɪk/	eight /eɪt/	they /ðeɪ/	a-j-k /eɪ-dʒeɪ-keɪ/	rain /reɪn/	play /pleɪ/
steak /steɪk/	eighty /eɪ ti/	grey /greɪ/	age /eɪdʒ/	tail /teɪl/	say /seɪ/
great /greɪt/	neighbor /neɪ bə/	prey /preɪ/	name /neɪm/	Spain /speɪn/	stay /steɪ/
	weigh /weɪ/		cake /keɪk/	drain /dreɪn/	May /meɪ/
	weight /weɪt/		face /feɪs/	mail /meɪl/	today /tə deɪ/
			plane /pleɪn/	afraid /əfreɪd/	always /ɔ:l weɪz/






ลิ้นจะอยู่ในตำแหน่งที่ออกเสียงสระอา **a** แล้วเลื่อนไปสู่ตำแหน่งสระอิ **i**

/

aɪ	aɪ	aɪ	aɪ	aɪ	aɪ
time /taɪm/	life /laɪf/	wife /waɪf/	live /laɪv/	my /maɪ/	buy /baɪ/
child /tʃaɪld/	lion /laɪ ən/	nine /naɪn/	polite /pə laɪt/	why /waɪ/	bye /baɪ/
hi /haɪ/	price /praɪs/	bride /braɪd/	climb /klaɪm/	cry /kraɪ/	dye /daɪ/
wine /waɪn/	file /faɪl/	excite /ɪk saɪt/	high /haɪ/	by /baɪ/	lie /laɪ/
ice /aɪs/	smile /smaɪl/	invite /ɪn vaɪt/	height /haɪt/	try /traɪ/	die /daɪ/
like /laɪk/	sign /saɪn/	library /laɪ brə ri/	either /aɪ ðə/	reply /rɪ plɑɪ/	pie /paɪ/
five /faɪv/	Friday /fraɪ deɪ/	mind /maɪnd/	neither /naɪ ðə/	type /taɪp/	tie /taɪ/






ลึ้นจะอยู่ในตำแหน่งที่ออกเสียงสระอ อ แล้วเลื่อนไปสู่ตำแหน่งสระอ อ

ออี	ออี	ออี	ออี
join /dʒɔɪn/	toilet /tɔɪ lɪt/	noise /nɔɪz/	toy /tɔɪ/
coin /kɔɪn/	boil /bɔɪl/	voice /vɔɪs/	enjoy /ɪn dʒɔɪ/
choice /tʃɔɪs/	poison /pɔɪ zɪn/	joy /dʒɔɪ/	royal /rɔɪ əl/
oil /ɔɪl/	point /pɔɪnt/	boy /bɔɪ/	employ /ɪm plɔɪ/






ลิ้นจะอยู่ในตำแหน่งที่ออกเสียงสระเออะ อ แล้วเลื่อน
ไปสู่ตำแหน่งสระอู อ

อฺ	อฺ	อฺ	อฺ	อฺ	อฺ
o /əʊ/	potato /pə teɪ təʊ/	don't /dəʊnt/	November /nəʊ vɛm bə/	know-known /nəʊ-nəʊn/	goat /gəʊt/
no /nəʊ/	smoke /sməʊk/	only /əʊn li/	comb /kəʊm/	tomorrow /tə mɔ rəʊ/	road /rəʊd/
coke /kəʊk/	clothe /kləʊð/	hello /he ləʊ/	shoulder /ʃəʊl dər/	own /əʊn/	boat /bəʊt/
close /kləʊs/	ocean /əʊ jən/	folk /fəʊk/	soul /səʊl/	snow /snəʊ/	soap /səʊp/
home /həʊm/	October /ɒk təʊ bə/	over /əʊ və/	dough /dəʊ/	pillow /pɪ ləʊ/	load /ləʊd/
hope /həʊp/	hotel /həʊ tel /	alone /ə ləʊn/	toe-toes /təʊ-təʊz/	yellow /je ləʊ/	throat /θrəʊt/
phone /fəʊn/	nose /nəʊz/	those /ðəʊz/	go-goes /gəʊ-gəʊz /	slow /sləʊ/	sew /səʊ/





วิธีออกเสียง

ลิ้นจะอยู่ในตำแหน่งที่ออกเสียงสระอา **า** แล้วเลื่อนไปสู่ตำแหน่งสระอู **อู**

au	au	au	au
how /haʊ/	allow /əlaʊ/	about /ə baʊt/	cloud /klaʊd/
now /naʊ/	shower /ʃaʊ ə/	round /raʊnd/	flour /flaʊ ə/
town /taʊn/	power /paʊ ə/	hour /aʊ ə/	around /ə raʊnd/
down /daʊn/	tower /paʊ ə/	our /aʊ ə/	blouse /blaʊz/
owl /aʊl/		noun /naʊn/	doubt /daʊt/
brown /braʊn/		count /kaʊnt/	mountain /maʊn tɪn/
flower /flaʊ ə/		mouth /maʊθ/	sauna /saʊ nə/





วิธีออกเสียง

ลิ้นจะอยู่ในตำแหน่งที่ออกเสียงสระอี I แล้วเลื่อนไปสู่ตำแหน่งสระเออะ อ

iə	iə	iə	iə
beer /biə/	here /biə/	hear /biə/	pierce /piəs/
engineer /en dʒi niə/	we're /wiə/	dear /diə/	fierce /fiəs/
cheer /tʃiə/	ear /iə/	real /riəl/	period /piə riəd/
peer /piə/	near /niə/	year /jiə/	material /mə tiə riəl/
sheer /ʃiə/	fear /fiə/	clear /kleə/	experience /iks piə riəns/





ลิ้นจะอยู่ในตำแหน่งที่ออกเสียงสระเอะ e แล้วเลื่อนไปสู่ตำแหน่งสระเออะ ə

eə	eə	eə
where /weə/	their /ðeə/	air /eə/
there /ðeə/	they're /ðeə/	chair /tʃeə/
bear /beə/	parent /peə rɛnt/	fair /feə/
pear /peə/	rare /reə/	pair /peə/
wear /weə/	care /keə/	hair /heə/
tear /teə/	share /ʃeə/	stair /steə/





ลิ้นจะอยู่ในตำแหน่งที่ออกเสียงสระอุ U แล้วเลื่อนไปสู่ตำแหน่งสระเออะ อ

อุอ	อุอ	อุอ
poor /pʊə/	your /jʊə/	pure /pjʊə/
moor /mʊə/	tour /tʊə/	sure /ʃʊə/

